


INSTALLATIONSGUIDE

Några extra steg endast för Vista användare

* För Windows XP användare, gå direkt till avsnittet **Installera mjukvara**.

VIKTIGT Du måste följa nedanstående instruktioner **innan** du installerar mjukvaran.

Fastställ status på UAC (User Account Control):



1. Klicka på  Start.
2. Scrolla till **Settings** i menyn och välj **Control panel**.
3. Dubbelklicka på.
4. Dubbelklicka på (Om du använder i vänstra kolumnen i steg 2, slopa denna punkt).
5. Vid visning av **Turn User Account On or Off**, kontrollera om UAC option är aktiverat / till (markerat) eller avaktiverat / från (avmarkerat).

NOTERA Vi rekommenderar verkligen att utföra denna åtgärd för att få en god funktion av Vädermjukvaran.

Att slå av UAC:

6. Slå av UAC genom att avmarkera rutan (klicka en gång).
7. Klicka **OK**.
8. I dialogrutan **You must restart your computer**, klicka **Restart now**.

Installera mjukvara

1. Sätt medföljande CD i CD-läsaren.
2. Kör CD-mjukvara.
3. En **Setup** instruktion visas och guidar dej genom installationsprocessen.
Om du har Windows Vista och UAC är PÅ,
 - i. I dialogboxen **Select Installation Folder**, bredvid **Mapptextrutan** (C:\Program Files\Oregon Scientific\Weather OS), klicka **Browse**.
 - ii. För att välja en ny plats att spara programmet, välj **C:\Users\admin** {Eller klicka **C: Drive**, undermeny **Users**, undermeny **admin** }.
 - iii. Klicka på  (Skapa Ny Mapp) ikon.
 - iv. Knappa in **OS Väder** och klicka **OK**.
 - v. I UAC dialogbox, klicka **Allow**.
 - vi. Fortsätt med installationsprocessen.
4. Under installationen, kan **Microsoft Visual C++ Redistributable Setup** dialogruta visas. Välj **Repair** och klicka **Next**.
5. Så snart Setup är färdigt, tryck **Finish** och sedan **Close**.
6. Efter en lyckad installation, skall du dubbelklicka på genvägen  på skrivbordet.
7. Klicka **DISPLAY** i **Oregon Weather Station** dialogbox.



Avaktivera Sleep-Läge

För att tillåta kontinuerlig uppdatering av data, se till att Sleep Mode på datorn är avaktiverat.

Att avaktivera sleep mode på datorn (Windows XP)

1. Högerklicka på **Skrivbord**.
2. I menyn klicka på **Properties**.
3. Klicka på fliken **Screen Saver** i dialogboxen för **Display Properties**.
4. Klicka på **Power** i nedre högra delen av dialogboxen.
5. I nya dialogboxen **Power Options Properties**, klicka på fliken **Power Schemes**.
6. I **Settings for Timers off (Presentation) power scheme**, under **System Standby**, välj **Never**.
7. Klicka **Apply** och klicka **OK**.
8. Föregående fönster återkommer. Tryck **OK** för att bekräfta och avsluta.

Att avaktivera sleep mode på datorn (Windows Vista)

1. Högerklicka på **Skrivbord**.
2. I menyn klicka på **Personalize**.
3. Klicka på fliken **Screen Saver** i dialogboxen för **Personalize appearance and sounds**.
4. Klicka på **Change Power Settings** i nedre delen av dialogboxen.
5. Välj **High Performance** och klicka **Change plan settings** rutan.
6. Klicka **Change advanced power settings** rutan.
7. Klicka på  bredvid **Sleep**, i submenyn, klicka på  bredvid **Hibernate after**.
8. Klicka **Setting** rutan och välj **Never** i dropplisten.
9. Klicka **Verkställ** och sedan **OK**.

Mjukvaruuppdateringar

Eftersom vi kontinuerligt strävar efter förbättringar, kommer mjukvaran att uppdateras efter hand.

Om det finns en ny version, när PC:n kopplas upp mot Internet, visas en dialogbox som informerar att ny mjukvara finns för nedladdning.

1. Klicka **OK**.
2. Efter en stund, visas dialogboxen **File Download - Security Warning** Klicka på **Run**.
3. I **Internet Explorer - Security Warning**, klicka **Run**.
4. Följ steg 3-7 i **Install Software** sektionen.